Windwos11 初期セットアップ 手順書

※インターネットに接続している必要があります※一部メーカにて操作、画面が異なる場合があります。

1.国、地域の選択する

日本を選択し、「はい」をクリックします。

| 国または地域はこれでよろしいです か? |
|---|
| 日本 アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アフガニスタン |
| アラブ首長国連邦 はい 1 A が 2 40 |

2.キーボードレイアウトの入力方式を選択する

「Microsoft IME」を選択し「はい」をクリックします。

| ÷ | | これは正しいキーオ トまたは入力方式で ^{別のキーボードレイアウトも使す} ^{ます。} | ボード レイア ですか? ^{田する場合は、次で追} | ?ウ 伽でき |] | | |
|---|---|--|--|------------------|-------------|---|----------|
| - | _ | | | | 17 | A | かな オフ |
| | | | | Ŵ | (() | | |

「二つ目のキーボードレイアウトを追加しますか?」の画面では「スキップ」をクリックします。



3.コマンドプロンプトを起動しコマンドを入力する。

「ネットワークに接続しましょう」と表示されたら「Shift」キーと「F10」キーを同時に押 します。(Shift+F10で開かない場合は、「Shift」+「fn」+「F10」を押してください。)

| ネットワークに接続しましょう |
|---|
| デバイスの設定を続けるには、インターネットに接続する必要があり ます。接続すると、最新の機能とセキュリティ更新プログラムを利用 できます。 |
| ネットワーク アダプター ドライバーをインストールする必要がある場合 は、デバイスの製造元の Web サイトまたはネットワーク アダプターの 製造元からダウンロードしてください。 |
| 、 親別されていないネットワーク インターネットなし |
| ドライバーのインストー |
| 接続の問題が発生していますか トラブルシューティングのヒントについては、別のデバイスを使用して、 aka.ms/networksetup にアクセスしてください |
| ×^ |
| |
| |

コマンドプロンプト(黒い画面)が起動したらコマンドプロンプト画面(黒い画面)のどこ かをクリックします。

下記のコマンドを入力し「Enter」キーを押すと windows が再起動します。

oobe¥BypassNRO.cmd



再起動後、再度セットアップ画面が表示されます。 ネットワークに接続せずにセットアップを進めてください。 セットアップメニュー「ネットワークに接続しましょう」が表示されたら「インターネット に接続していません」をクリックします。

| | ネットワークに接続しましょう |
|---------|---|
| | デバイスの設定を続けるには、インターネットに接続する必要があり ます。接続すると、最新の機能とセキュリティ更新プログラムを利用 できます。 |
| | ネットワーク アダプター ドライバーをインストールする必要がある場合 は、デバイスの製造元の Web サイトまたはネットワーク アダプターの 製造元からダウンロードしてください。 |
| | C Ethernet0 未接続 |
| | ドライバーのインスト インターネットに接続していません 次へ |
| | |

4.ライセンス契約の確認

デライセンス契約をお読みの上、「同意」をクリックします。



5.名前を入力

任意の名前を入力し「次へ」をクリックします。

| 名前を入力します <u> < (前 前 一 二 二<</br></u> | |
|--|--|
| | |

5.パスワードを作成

パソコンにサインインするためのパスワードを入力して「次へ」をクリックします。

| ★ 確実に覚えやすい/します いますれることのないパスワード パスワードを入力してくれしていた パスワードを入力してくれしていた パスワード | ペスワードを作成 **運んでください。 ≟さい | |
|--|--------------------------------------|------|
| | 次^ | |
| | * | (1)) |

これ以降に表示される設定は、任意で行ってください。

セットアップが完了すると設定したローカルアカウントでサインインした状態で Windows が起動します。